


WindowsMe ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルでは
Windows Me
ver.4.90.3000を
使用しております。


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。



STEP1

デスクトップ上の [Internet Explorer] を右クリックするとメニューが表示されます。[プロパティ] をクリックします。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。



STEP2

[接続] タブをクリックします。画面右上の [接続] ボタンをクリックします。

STEP3




[インターネット接続を手動で設定するか、ローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します] にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

WindowsMe ダイヤルアップ接続設定マニュアル


このマニュアルでは
Windows Me
ver. 4.90.3000を
使用しております。

STEP4



「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。

STEP5



「ご使用になるモデム」を選択し、「次へ」をクリックします。

パソコンに設定されているモデムが一つしかない場合は、この画面は表示されません。そのままSTEP6へお進みください。

WindowsMe ダイヤルアップ接続設定マニュアル


このマニュアルでは
Windows Me
ver. 4.90.3000を
使用しております。

STEP6

[電話番号] にご利用になる「ODN アクセスポイント の電話番号」を入力します。

[国 / 地域名と国番号] は [日本 (81)] を選択します。

[国番号と市外局番を使用してダイヤルする] にチェックを入れ、[詳細設定] をクリックします。



お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。


全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

まるごとプランのお客様は「0088330510」


NTTの「フレッツ ISDN」のお客様は「1492」を入力します。

STEP7

[接続の種類] は [PPP (Point to Point プロトコル)(P)] に、[ログオンの手続き] は [なし] にチェックを入れます。



STEP8




[**アドレス**] をクリックします。

[**IP アドレス**] の [**インターネットサービスプロバイダによる自動割り当て**] にチェックを入れます。

[**DNS サーバーアドレス**] の [**常に使用する設定**] にチェックを入れます。
[**プライマリ DNS サーバー**] と [**別の DNS サーバー**] に「**DNS アドレス (プライマリ)**」「**DNS アドレス (セカンダリ)**」をそれぞれ入力します。

[**OK**] をクリックします。

STEP9



左の画面に戻りましたら [**次へ**] をクリックします。


STEP10

[ユーザー名]に「ユーザID(接続ID)」

1、[パスワード]に「ユーザパスワード(接続パスワード)」 2を入力し[次へ]をクリックします。


1「フレッツISDN」をご利用のお客様はユーザー名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。(例：zaa00120@odn.ne.jp)

2パスワードを入力すると「*」で表示されます。



STEP11

[接続名]に「任意の名前」(例：ODN)を入力し[次へ]をクリックします。




STEP12

電子メールの設定をする場合は[はい]にチェックを入れ[次へ]をクリックしてください。

[いいえ]の場合はSTEP17にお進みください。

電子メール設定はOutlookExpressに設定されず、他のメールソフトをお使いの場合は[いいえ]で接続ウィザードを終了させ、お使いのメーラーに設定をしてください。




STEP13

[表示名] に「任意の名前」
(例: odn-support) を入力し、[次へ] を
クリックします。

ここに入力した名前が相手側に送信元として表示
されます。

送信先の環境によっては日本語が表示されない場
合がありますので、半角英数での入力をお勧めし
ます。




STEP14

[電子メールアドレス] に「メールアドレス」
を入力し、[次へ] をクリックし
ます。

メールエイリアス(ニックネーム)を設定してい
る場合は適用後のメールアドレスを入力してくだ
さい。


(例: odn-support@happy.odn.ne.jp)



STEP15

[受信メールサーバーの種類] は
「POP3」を選択します。

[受信メールサーバー] に「POPサーバ
名」、[送信メールサーバー] に「SMTP
サーバ名」を入力し、[次へ] をクリッ
クします。




WindowsMe ダイヤルアップ接続設定マニュアル

このマニュアルでは
Windows Me
ver.4.90.3000を
使用しております。

STEP16


[アカウント名] に「メールID (メールアカウント)」、[パスワード] に「メールパスワード」を入力します。[パスワードを保存する] にチェックを入れます。[セキュリティで保護されたパスワード認証を使用する] にはチェックを入れないでください。
[次へ] をクリックします。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。




STEP17

[完了] をクリックします。



STEP18

[ダイアルのプロパティ] をクリックします。



STEP19


[国名 / 地域] は [日本] を選択し、
[市外局番] に「お客様の地域の市外局
番」を入力します。

[所在地からの通話] の [ダイヤル方
法] でご利用の電話回線の種別 を選
択します。


[OK] をクリックします。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線
の場合 [トーン] を、ダイヤル回線の場合 [パル
ス] を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ
ください。




STEP20



左の画面に戻りましたら [接続] をク
リックし、接続を確認してください。



STEP21



左のように画面が推移していきます。



STEP22

Windows 画面右下のインジケータ（パソコン2台の絵）が表示されれば接続は完了です。



STEP23

Internet Explorer を起動し、ホームページが表示されれば終了です。



設定によって表示される画面は異なります。

終了